



- Storlek: Huvudomfång ca 56 - 60 cm  
Stickor: 40 cm rundsticka 3,0 och 3,5 mm, strumpstickor 3,5 mm till toppen.  
Garn: Isager Alpaca 2 (50 % alpaca och 50 % merinolammull, 250 m/50g) i 2 kontrasterande färger, c:a 25 gram av varje färg.  
Stickfasthet: c:a 22 maskor mönsterstickning = 10 centimeter.  
Övrigt: Stickmarkör för att markera varvets slut/början kan underlätta.


*Floterande mönster stickas med dubbelt garn, man sticker med två trådar av olika färg. Effekten påverkas av vilka färger man väljer, hur stor kontrast det är mellan dessa och vilken av färgerna som får bilda mönster. Mönstret skapas av att man lägger den ena tråden som en lös flottering på arbetets rätsida.*


*Mössan stickas runt så att man slipper söm. Man börjar med rundstickan och byter till strumpstickor när maskantalet har blivit så litet att det känns stramt med rundstickan. Det är lätt att variera höjden på mössa men tänk på att garnåtgången påverkas.*

**Börja alltid med att läsa igenom hela beskrivningen.**

**Detta sätt att hålla garnet och sticka kan underlätta:**

				
1. Håll den tråd som skall flotteras närmast stickningen och över pekfingret, den andra tråden hålls över både pek- och långfinger.	2. För upp vänster sticka mellan trådarna.	3. För ner höger sticka mellan trådarna och sticka enbart med den bakre tråden.	4. Sticka så många maskor som skall flotteras och för upp vänster sticka framför båda trådarna.	5. Sticka båda trådarna.



Lägg upp 112 maskor (maskantalet skall vara delbart med 7) med en tråd av vardera färgen, sammanfoga för att sticka runt och se noga efter så att du inte vrider uppläggningsen. Sätt gärna en markör vid varvets start/slut.							
Sticka 1 avigt varv, 1 rätt varv, 1 avigt varv, 1 rätt varv, 1 avigt varv, 1 rätt varv och 1 avigt varv.							
Byt till sticka 3,5 mm och sticka 2 räta varv.							
Sticka mönster enligt diagrammet, diagrammets 7 maskor upprepas varvet ut. Varv 2 - 8 upprepas tills arbetet mäter ca 10 cm (ca 8 cm om du vill ha en mössa utan häng), flotteringarna görs med den ena färgen.							
<table border="1"> <tr> <td>—</td> <td>På rätsidan: för fram ena tråden på rätsidan, sticka en rät maska med den andra tråden, för tillbaka första tråden till avigsidan (på avigsidan stickas aviga maskor). OBS! När flera maskor efter varandra flotteras förs inte den främre tråden tillbaka till avigsidan emellan.</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>Sticka rät maska med båda trådarna.</td> </tr> <tr> <td>/</td> <td>2 räta maskor tillsammans.</td> </tr> </table>		—	På rätsidan: för fram ena tråden på rätsidan, sticka en rät maska med den andra tråden, för tillbaka första tråden till avigsidan (på avigsidan stickas aviga maskor). OBS! När flera maskor efter varandra flotteras förs inte den främre tråden tillbaka till avigsidan emellan.	—	Sticka rät maska med båda trådarna.	/	2 räta maskor tillsammans.
—		På rätsidan: för fram ena tråden på rätsidan, sticka en rät maska med den andra tråden, för tillbaka första tråden till avigsidan (på avigsidan stickas aviga maskor). OBS! När flera maskor efter varandra flotteras förs inte den främre tråden tillbaka till avigsidan emellan.					
—		Sticka rät maska med båda trådarna.					
/		2 räta maskor tillsammans.					
<b>Förklaring till tecknen i diagrammet</b> (tänk på att diagram för stickat läses från höger till vänster och följs nerifrån och upp).							
Fortsätt sticka mönster enligt diagrammet. Varv 9 - 15 upprepas tills arbetet mäter ca 16 cm (ca 13 cm om du vill ha en mössa utan häng), flotteringarna görs med den andra färgen.							
Varv 16 - 35 Fortsätt sticka mönster med minskningar enligt diagrammet, fortsätt att göra flotteringarna med den andra färgen. Totalt 32 maskor kvar.							
Sticka 2 räta maskor tillsammans tills 8 maskor återstår.							
Ta av garnet och drag det igenom de resterande maskorna.							
Fäst alla trådar väl, tvätta mössan och låt torka utlagd till önskad form.							

Lycka till!  
Maria